Principe d'inertie

I-Effet d'une force sur un mouvement :

Une force qui s'exerce sur un corps peut modifier son mouvement, sa trajectoire ou sa vitesse.

Exemples :

-La force exercée par le pied sur un ballon a pour effet la mise en mouvement du ballon.

-Le ballon rebond sur le mur : la force exercée par le mur sur le ballon dévie la trajectoire et sa vitesse du ballon.

II-Centre d'inertie d'un corps solide :

1-système isolé et système pseudo-isolé :

1-1-Système isolé :

Un système est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force.

1-2- Système pseudo-isolé :

Un système est pseudo-isolé si les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent. C'est-à-dire la somme vectorielle des forces extérieures est nulle : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$

Exemple :

-L'autoporteur sur la table à coussin d'air horizontale (lorsque la soufflerie fonctionne) est un système isolé car il est soumis à deux forces $\vec{R}$ et $\vec{P}$ qui se compensent. $\vec{R} + \vec{P} = \vec{0}$



2-Centre d'inertie :

2-1-Activité expérimentale :

On utilise un autoporteur équipé de deux éclateurs le premier A fixé sur son axe de symétrie et le deuxième B est fixé en un point de sa partie inférieure.



- **Expérience n°1 :**

On lance un autoporteur (S) sans rotation sur une table à coussin d'air horizontal et on obtient l'enregistrement 1.



- **Expérience n°2 :**

On lance un autoporteur (S) avec rotation sur une table à coussin d'air horizontal et on obtient l'enregistrement 2.



- **Observations :**

-Le point A à une trajectoire rectiligne dans les deux expériences.
-Le point B à une trajectoire rectiligne dans l'expérience n°1 et une trajectoire curviligne dans l'expérience n°2.

- **Conclusion :**

Le point A appartient à l'axe de symétrie de l'autoporteur (S) contient aussi le point G le centre de gravité de (S).
Le point A présente la projection orthogonale du point G ainsi le mouvement du point G est celui du point A.

2-2-Résumé :

Chaque solide a un point spécial et unique appelé centre d'inertie noté G. Lorsque ce corps est pseudo-isolé mécaniquement pour un référentiel terrestre, son point G est en mouvement rectiligne uniforme.

4-Enoncé de la loi d'inertie :

Dans un référentiel Galiléen, Le centre d'inertie G d'un système isolé (ou pseudo-isolé) est :

- Soit immobile : $\vec{V}= \vec{0}$
- Soit en mouvement rectiligne uniforme : $\vec{V}= \overrightarrow{cte}$

Remarques :

-Le principe d'inertie ne s'applique que dans un référentiel Galiléen (comme le référentiel de Copernic).

Le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléens (pour les mouvements de courtes durée).

-Lorsqu'un système est mécaniquement isolé (ou pseudo-isolé) c'est le centre d'inertie qui est le seul point sur lequel s'applique le principe d'inertie, donc le mouvement globale d'un corps est celui de son centre d'inertie.

III-le centre d'inertie d'un système :

1-Relation barycentrique :

Deux corps (S_1) et (S_2) de masses m_1 et m_2 et de centres d'inertie G_1 et G_2 liés entre eux, constituent un slide (S) de masse $m = m_1 + m_2$.

Ce solide (S) a un cente d'inertie G se trouvant sur le segment $[G_1G_2]$, tel que :

$$\boldsymbol{m_1.\overrightarrow{GG_1} + m_2\overrightarrow{GG_2} = \vec{0}}$$

Soit O un point quelconque de l'espace choisi comme origine, on écrit :

$$\boldsymbol{m_1.(\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OG_1}) + m_2.(\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OG_2}) = \vec{0}}$$

$$\boldsymbol{m_1.\overrightarrow{OG_1} + m_2.\overrightarrow{OG_2} + (m_1 + m_2).\overrightarrow{GO} = \vec{0}}$$

$$\boldsymbol{m_1.\overrightarrow{OG_1} + m_2.\overrightarrow{OG_2} = -(m_1 + m_2).\overrightarrow{GO}}$$

$$\boldsymbol{m_1.\overrightarrow{OG_1} + m_2.\overrightarrow{OG_2} = (m_1 + m_2).\overrightarrow{OG}}$$

$$\boldsymbol{\overrightarrow{OG} = \frac{m_1.\overrightarrow{OG_1} + m_2.\overrightarrow{OG_2}}{m_1 + m_2}}$$

2-Généralisation :

Pour un solide constitué d'un ensemble de solides ; la relation barycentrique écrit :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum m_i.\overrightarrow{OG_i}}{\sum m_i}$$

G : centre d'inertie du solide et m sa masse.

G_i : centre d'inertie du solide S_i et m_i sa masse.

Application :

On considère un système de deux corps (S_1) et (S_2) de masse respectivement m_1 et m_2 tel que $m_1 = 2m_2$.

Les deux corps sont liés par une liaison rigide de masse négligeable voir schéma.

La distance entre G_1centre d'inertie de (S_1) et G_2centre d'inertie de (S_2) est $G_1G_2 = 90\ cm$



-Déterminer le centre d'inertie G du système $S = \{S_1 + S_2\}$.

Solution :

On applique la relation du barycentrique pour déterminer le centre d'inertie G du système S :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum m_i . \overrightarrow{OG_i}}{\sum m_i}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1 . \overrightarrow{OG_1} + m_2 . \overrightarrow{OG_2}}{m_1 + m_2} \qquad (1)$$

On considère la point O est confondu avec le point G_1 la relation (1) s'écrit :

$$\overrightarrow{G_1G} = \frac{m_1 . \overrightarrow{G_1G_1} + m_2 . \overrightarrow{G_1G_2}}{m_1 + m_2}$$

$$\overrightarrow{G_1G} = \frac{m_2 . \overrightarrow{G_1G_2}}{m_1 + m_2}$$

$$G_1G = \frac{m_2 . G_1G_2}{m_1 + m_2} = \frac{2m_1 . G_1G_2}{m_1 + 2m_1} = \frac{2\ G_1G_2}{3}$$

$$G_1G = \frac{2 \times 60}{3} = 40\ cm$$